


PARÂMETROS / PEDIDO COMPRA

Para entrar na tela do parâmetros de pedido de compra :

- Abrir menu **Parâmetros** na tela principal.
- Clicar no item **Pedido compra**.
- Aparecerá a tela:



| [Lista](#) |

Código Título

Separador Decimal

Não usar nome de campos

Data formato DDMMAAAA

Posiciona produto por linha

Ordem da Chave

Analítico

Sintético

Confirma

Tam.registro: Número de campos:

Descrição	Abreviatura	Tamanho
Código do pedido	CODPED	07
Código do fornecedor	CODFORN	06
Nome do fornecedor	NOMEFORN	40
Contato do pedido	CONTATO	20
Data do pedido	DTPED	10

Abreviatura	Descrição	Chave	Tamanho	Dc	Tb

Código : Informar neste campo o código do arquivo de exportação que será gerado.

Título : Informar neste campo o nome do arquivo que será gerado na exportação dos dados selecionados (Ex.: compras.txt).

Separador : Selecionar neste campo o separador de campos que deseja usar na exportação de dados. O separador selecionado ficará no arquivo gerado entre os campos, ou seja, no final de um e o início de outro. Se o arquivo gerado for aberto por um editor de texto simples, poderá ser verificado conforme o exemplo abaixo reproduzido:

```

CODPED ;CODFOR;NOMEFORN                ;DTPED      ;VALDE
0000123;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS      ;2005-03-16;
0012245;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS      ;2005-03-15;
0015608;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS      ;2005-07-29;
  
```

No caso do exemplo acima o separador selecionado foi o ponto e vírgula (;). Atenção o arquivo somente poderá ser gerado a partir do item exportação do menu. Neste momento utilizamos o arquivo texto simplesmente como exemplo para melhor entendimento.

Decimal : Selecionar neste campo o separador de casas decimais para campos numéricos que deseja usar na exportação de dados. Se o arquivo gerado for aberto por um editor de texto simples poderá ser verificado conforme o exemplo abaixo reproduzido:

```

LO ;LOC;VALOR DUPL      ;VALOR DESC      ;VALOR MULTA      ;VALOR PAGO      ;
115;      ;00000000015,87;00000000000,00;00000000000,00;00000000000,00;
127;237;00000005000,00;00000000000,00;00000000000,00;00000000000,00;
115;      ;00000000023,81;00000000000,00;00000000000,00;00000000000,00;
  
```

No caso do exemplo acima o separador de casa decimais selecionado foi a vírgula (,). Atenção o arquivo somente poderá ser gerado a partir do item exportação do menu. Neste momento utilizamos o arquivo texto simplesmente como exemplo para melhor entendimento.

Não usar nome

de campos : Selecionar esta opção para definir se o arquivo será gerado com ou sem os nomes de campos. Se o arquivo gerado for aberto por um editor de texto simples, poderá ser verificado conforme exemplo abaixo reproduzido:

1º Exemplo : Arquivo gerado com nome de campo.

```

CODPED ;CODFOR;NOMEFORN                ;DTPED      ;VALDE
0000123;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS      ;2005-03-16;
0012245;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS      ;2005-03-15;
0015608;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS      ;2005-07-29;
  
```

2º Exemplo : Arquivo gerado sem nome de campo.

0000123;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS	;2005-03-16;
0012245;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS	;2005-03-15;
0015608;000001;PLASTCOM IND E COM DE PLASTICOS	;2005-07-29;
0015609;000003;ELPHA INFORMATICA LTDA	;2005-10-26;

Data formato

DDMMAAAA : Selecionar esta opção para definir o formato dos campos data que forem selecionados para a geração do arquivo de exportação de dados. Selecionado esta opção os campos data serão exportados no **formato DDMMAAAA**, se não selecionado serão exportados no **formato AAAAMMDD**, onde DD = dia, MM = Mês e AAAA = Ano.

Ordem da chave : Informar neste campo o número de ordem da chave para indexar o arquivo que será gerado, até o limite de 60 caracteres. Para definir a ordem da chave, em primeiro lugar deverá ser selecionado o campo desejado na relação de campos, após deverá ser informado o número de ordem, depois pressionar o botão "**Confirma**" para que seja atualizado a ordem do campo e indexação na relação. A seleção deverá manter a seguinte ordem:

1º campo escolhido ordem da chave 1.

2º campo escolhido ordem da chave 2.

E assim deverá seguir esta ordem até o limite de 60 caracteres que será a soma do tamanho de todos os campos selecionados.

Analítico : Selecionar esta opção para definir que serão exportados os dados de produtos, de acordo com os campos escolhidos neste item e os parâmetros selecionados no item Exportador do menu principal na hora de gerar o arquivo.

Sintético : Selecionar esta opção para definir que serão exportados os dados de produtos resumidamente, ou seja, as informações serão agrupadas. Atenção: Para o tipo de arquivo sintético observar a seleção da ordem da chave. Exemplo: Se chave selecionada for "Nome do fornecedor" o arquivo gerado será igual ao analítico, pois não será possível agrupar a informação, o código da duplicatas não se repete. Se chave selecionada for "Razão social do cliente", será gerado um arquivo com as informações resumidas, pois será possível agrupar as informações por cliente, o nome do cliente se repete para cada duplicata do mesmo.

Tam.registro : Campo preenchido pelo sistema com a soma do tamanho dos campos selecionados.

Número de campos : Campo preenchido pelo sistema com a soma dos campos selecionados.

Lista dos campos disponíveis para seleção e exportação de dados.

Descrição	Abreviatura	Tamanho
Código do pedido	CODPED	07
Código do fornecedor	CODFORN	06
Nome do fornecedor	NOMEFORN	40
Contato do pedido	CONTATO	20
Data do pedido	DTPED	10


Relação dos campos selecionados para ser gerado o arquivo de exportação de dados. Para excluir um campo selecionar com o mouse e pressionar a tecla <Delete>.

- **Links localizados no topo da tela:**

- Ao clicar no link **Lista**, será possível imprimir uma lista com todos os campos disponíveis para seleção e exportação de dados.

Antes da emissão da lista será exibido a tela de seleção de parâmetros de impressão, para mais informações sobre esta tela verificar o item Emissão exemplificado mais abaixo.

- Ao clicar no ícone do **Emite** localizado no topo da tela, será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :



A interface de usuário para a emissão de um relatório. No topo, há dois botões: 'Emite' com um ícone de impressora e 'Sair' com um ícone de seta para fora. Abaixo, há um formulário com o título 'Código do relatório'. Este formulário contém dois campos de entrada: 'Inicial' (campo em branco) e 'Final' (campo contendo 'zzzzzzzzzz'). Abaixo desses campos, há um campo rotulado 'Linhas por página' com o valor '055'.

Código : Informar o código inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Caso desejar considerar todos os códigos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras z , conforme o padrão informado pelo sistema.

Linhas por página : Informar neste campo a quantidade de linhas por página que será considerado na emissão do relatório. Este campo terá o valor de "055" linhas pré-definido pelo sistema.

- Ao clicar no ícone **Emite**, será exibido a tela para selecionar o tipo de impressão.